

# RicambiPro.it

*Autoricambi Usati*

## DOCUMENTAZIONE CARICO XML

## CARICO RICAMBIO

### FORMATO XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ricambipro_xml>
  <ricambi>
    <ricambio>
      <azione>Inserisci</azione> <!-- OBBLIGATORIO -->
      <quantity>integer</quantity> <!-- OBBLIGATORIO -->
      <price>float</price> <!-- OBBLIGATORIO -->
      <prototypeld>prototype_id</prototypeld> <!-- OBBLIGATORIO -->
      <bundleId>bundle_id</bundleId> <!-- OBBLIGATORIO -->
      <notes>string</notes>
      <year>integer</year>
      <cc>integer</cc>
      <engineType>enum_engine_type</engineType>
      <km>integer</km>
      <engineCode>string</engineCode>
      <plate>string</plate>
      <chassis>string</chassis>
      <internalCode>string</internalCode> <!-- OBBLIGATORIO -->
      <manufacturerCode>string</manufacturerCode>
      <kw>integer</kw>
      <facebook>boolean</facebook>
      <twitter>boolean</twitter>
      <images>
        <image>http://www.dom.it/1.jpg</image><!-- OBBLIGATORIO -->
        <image>http://www.dom.it/2.jpg</image>
        <image>http://www.dom.it/3.jpg</image>
      </images>
    </ricambio>
  </ricambi>
</ricambipro_xml>

```

## GUIDA VALORI DA UTILIZZARE

CAMPO	VALORE	NOTA
azione	inserisci	
quantity		Quantità da caricare
price		Prezzo del ricambio
prototypeld	<a href="http://ricambi.pro.it/info.php?info=prototypes">http://ricambi.pro.it/info.php?info=prototypes</a>	Ricambio da caricare
bundleld	<a href="http://ricambi.pro.it/info.php?info=bundle">http://ricambi.pro.it/info.php?info=bundle</a>	Modello dell'auto del ricambio
notes		Note aggiuntive sul ricambio
year		Anno dell'auto del ricambio
cc		Cilindrata dell'auto del ricambio
engineType		Alimentazione auto del ricambio
km		Kilometri dell'auto del ricambio
engineCode		Codice motore dell'auto del ricambio
plate		Targa dell'auto del ricambio
chassis		Codice telaio dell'auto del ricambio
internalCode		Codice identificativo del ricambio. Serve per poter scaricare i ricambi successivamente al carico. Nel caso si provi a caricare un ricambio con un codice già esistente il ricambio non verrà caricato.
manufacturerCode		Codice del ricambio
kw		Kilowattori dell'auto del ricambio
facebook	0 – No 1 – Si	Specifica se caricare il ricambio sulla propria pagina Facebook. Per poter caricare un ricambio bisogna effettuare l'accesso a Facebook, sul pannello RicambiPro, e impostare la pagina Facebook su cui si vuole condividere il ricambio.
twitter	0 – No 1 – Si	Specifica se caricare il ricambio sul proprio account Twitter. Per poter caricare un ricambio bisogna effettuare l'accesso a Twitter, sul pannello RicambiPro.
Images > image		Url delle immagini da caricare. Max 3.

## SCARICO RICAMBIO

### FORMATO XML

```

<ricambio>
  <azione>Scarica</azione>
  <quantity>integer</quantity>
  <internalCode>string</internalCode>
</ricambio>

```

<!-- **OBBLIGATORIO** -->  
 <!-- **OBBLIGATORIO** -->  
 <!-- **OBBLIGATORIO** -->

### ESEMPIO

```

<ricambio>
  <azione>Scarica</azione>
  <quantity>-1</quantity>
  <internalCode>INTERNALCODETEST3</internalCode>
</ricambio>

```

### GUIDA VALORI DA UTILIZZARE

CAMPO	VALORE	NOTA
azione	Scarica	
quantity		Quantità da scaricare
internalCode		Codice interno del prodotto usato nel carico.



## NOTE XML

Il mancato inserimento dei campi obbligatori provocherà il non carico del ricambio.

Per i campi non obbligatori è possibile non inviare l'elemento o lasciare il campo vuoto.

Si possono caricare massimo tre immagini per ricambio e le immagini devono essere scaricabili.

## MODALITA' DI INVIO

L'invio dell'XML deve essere fatto tramite il protocollo FTP in una cartella riservata al partner.

La procedura gira ogni 3 ore la quale verifica se il file è valido e carica i ricambi contenuti nel file XML.